


UNIMOVIB 使用手册

(1.4.2 版)



邹文利

中国·西北大学现代物理研究所，西安

qcband@gmail.com

陶韵文

美国·南卫理公会大学化学系，达拉斯

ywtao.smu@gmail.com

2021 年 7 月 3 日

目 录

第一章 关于 UNIMOVIB	1
1.1 功能	1
1.2 对称性	2
第二章 编译与运行	3
2.1 编译程序	3
2.2 运行程序	3
第三章 输入说明	4
3.1 \$Contrl 输入组	4
3.1.1 保存数据的关键词	6
3.1.2 专业级关键词	6
3.2 \$QCData 输入组	7
3.3 \$IsoMas 输入组	9
3.4 \$ExpFrq 输入组	10
3.5 \$GSVA 输入组	10
3.6 \$Thermo 输入组	11
3.7 原子热化学计算	12
第四章 示例	13
4.1 原子热化学计算	13
4.2 来自 GAUSSIAN 的频率计算数据	13
4.3 来自 MOLPRO 的频率计算数据	14
4.4 计算 HDO 振动频率的“实验值”	14
4.5 用 GSVA 方法计算 C ₆₀ 足球烯中甲烷 CH ₄ 分子的内禀片段振动	15
4.6 更多 GSVA 输入示例	15
第五章 已知问题	16

附录 A 附录	17
A.1 UniMoVib 数据文件格式	17
A.2 开发人员：到其它量子化学程序的接口	17

第一章 关于 UNIMoViB

UNIMoViB 是进行分子振动频率计算的统一接口。程序最初是我于 2014 至 2015 年在德州达拉斯市的南方卫理公会大学期间用 FORTRAN 77 编写，用作CATCO 小组的分子局域模式程序 LOCALMODE（现在叫LMODEA）的前端接口。本项工作得到美国 NSF 项目 CHE 1152357 和 CHE 1464906 的支持，并得到已故的 Dieter Cremer 教授的鼎力支持和指导。从 2017 年春天开始，UNIMoViB 用 Fortran 90 重新改写，作为独立程序发布。

1.1 功能

- 从 Hessian、坐标等数据计算谐振频率和（可选的）红外强度及拉曼活性，这些数据可以由量子化学程序产生，或者由用户手工编写。
目前已经支持近 30 个量子化学程序（参见第3.1节），尽管有些程序可能自己做得更好。
- 分析结构的最高点群以及简正振动模式的不可约表示 (*irreps.*)。（*irreps.*：仅闭壳层分子。）
对称性分析基于 MOPAC 7.1 程序包中的对称性子程序，MOPAC 7.1 的源代码已经开放，不受版权限制（参见openmopac.net and sourceforge.net）。
- 使用最高点群做热化学计算，并打印 Gaussian 风格的热化学计算结果（详细解释，参见：Foresman and Frisch, *Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods*, Ed.2, Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 1996, p.66）。
- 广义子系统振动分析方法（generalized subsystem vibrational analysis, GSVA）用以计算内禀片段振动（作者陶韵文；参见： *J. Chem. Theory Comput.* 14(5), 2558-2569, 2018 以及 *Theor. Chem. Acc.* 140, 31, 2021）。
- 保存 MOLDEN 或 PYViBMS 数据文件，用于动画显示振动模式。
- 设定同位素，温度，压强，频率换算因子或实验频率，等。
- 可作为量子化学程序（尤其是不支持非阿贝尔点群的程序）的第三方模块，用于频率和热化学计算。

1.2 对称性

程序支持的点群列于表1.1中。

程序会打印分子的两个点群对称性，即“Electronic Wavefunctions”的点群对称性和“Nuclear & Total Wavefunctions”的点群对称性。二者的区别是，前者不依赖同位素质量，而后者依赖同位素质量。应当用后者去分析振动模式和进行热化学计算。不过，有些量子化学程序并不是这么做的，导致无法分析振动模式的不可约表示，并导致错误的 Gibbs 自由能。一个极端的例子是富勒烯 $^{12}\text{C}_{59}^{13}\text{C}$ ，其电子波函的对称性是 I_h ，而核波函以及总波函的对称性是 C_1 。若热化学计算使用 I_h ，Gibbs 自由能的误差将会达到 2.5 kcal/mol！

表 1.1: 可用的点群

C_n	$n = 1 \dots 8$
C_s, C_{nv}	$n = 2 \dots 8$
C_i, C_{nh}	$n = 2 \dots 8$
D_n	$n = 2 \dots 8$
D_{nd}	$n = 2 \dots 7$
D_{nh}	$n = 2 \dots 8$
S_n	$n = 4, 6, 8$
其它	$R_3, T, T_d, T_h, O, O_h, I, I_h, C_{\infty v}, D_{\infty h}$

第二章 编译与运行

2.1 编译程序

```
UserID $> cd $UniMoVib/src  
UserID $> make
```

需要在Makefile 中定义合适的 Fortran90 编译器。对于 ifort+MKL 库,用Makefile-ifort_mkl 替换Makefile。

2.2 运行程序

运行方法:

用鼠标双击二进制程序unimovib.exe, 并键入输入文件名 (仅 MS-Windows),

或者

在终端中键入

```
UserID $> ./unimovib.exe
```

接下来, 键入输入文件名 (若不提供输入文件名, 使用默认文件名job.inp),

或者

在终端中键入

```
UserID $> ./unimovib.exe -b < input > output
```

最后一种方式可以用来准备批处理脚本, 做一系列计算。

第三章 输入说明

输入选项按照 `namelist` 分组，每一组结束用 `$END`。这些组的输入顺序任意。注意：某些 Fortran 编译器要求在每个 `$` 符号之前，至少要有一个空格。

输入内容不区分大小写，但 `$QCData` 输入组中的数据文件名除外（参见第3.2节）。

3.1 `$Contr1` 输入组

该输入组指定计算类型。关键词：

`QCProg="XXXX"`: XXXX 是产生 Hessian 和振动频率的量子化学程序名或数据格式。支持以下程序/格式：

- Gaussian（默认）。
- GAMESS（同义词：GAMESS-US, GAMESSUS）。
- Firefly（同义词：PCGameSS, PC-GameSS）。
- GAMESS-UK（同义词：GAMESSUK）。
- ORCA。
- Molpro。
- QChem（同义词：Q-Chem）。
- NWChem。
- CFour。
- Turbomole。
- deMon2k（同义词：deMon）。
- PQS。

- OpenMOPAC (同义词: MOPAC)。同时支持 MOPAC 6 和 MOPAC 7, 但 FUJITSU MOPAC 200x (如今是 SCIGRESS 中的 MO-G 模块) 未测试。
- AMSOL (同义词: AMPAC)。支持 AMPAC 2.x, 但以后版本的 AMPAC 未测试。
- Dalton。
- FHI-AIMS (同义词: FHIAIMS, AIMS)。
- CP2k。QUICKSTEP 模块。
- Hyperchem。
- Jaguar。SCHRÖDINGER SUITE 中的量子化学计算模块。
- ADF。仅支持分子模块 ADF。
- MOLDEN。由频率计算产生, 至少应当包含以下三部分: [FREQ], [FR-COORD], [FR-NORM-COORD]。ACES-II, COLUMBUS, DALTON (解析频率计算), MOLCAS 等程序都可以通过 MOLDEN 文件被支持。
- Crystal。支持分子谐振频率计算, 只对 CRYSTAL 14 进行了测试。
- Spartan。
- PSI。仅对 Psi 4 进行了测试。
- DMOL3 (同义词: DMOL)。仅支持分子的谐振频率计算。
- ACES。对 ACES-II 和 ACES-III 都进行了测试。
- xTB。
- UniMoVib (同义词: ALM)。UniMoVib 或第三方案序产生的纯文本数据文件。参见附录A.1。

此外, QCProg="AtomCalc" 可用于做原子热化学计算 (参见第3.7节)。

Isotop: 设定同位素质量。

- = 0: (默认) 从频率计算的数据文件读入全部原子量; 若不存在, 原子量从程序的数据库读取 (除个别程序外, 都使用最丰同位素质量)。
- = 1: 从频率计算的数据文件或程序的数据库读入全部原子量 (同0), 但是接下来, 指定原子序号的同位素质量将用\$IsoMas 输入组 (参见第3.3节) 后的质量替换。

= 2: 所有的原子质量都在\$IsoMas 输入组（参见第3.3节）之后提供。

IFExp: (.True./.False.) 用实验振动频率校正 Hessian 矩阵, 在\$ExpFrq 输入组（参见第3.4节）之后提供。默认: .False.

IFGSVA: (.True./.False.) 针对整个分子体系内部的一个片段进行广义子系统振动分析 (GSVA) 计算。子系统的原子标号在\$GSVA 输入组中提供（参见第3.5节）。默认: .False.

3.1.1 保存数据的关键词

IFSAVE: (.True./.False.) 把原子质量 (受Isotop 影响), 直角坐标, Hessian 矩阵 (受IFExp 影响), APT 矩阵保存到纯文本数据文件 *.umv 中。该关键词不能与QCProg="AtomCalc" 或"UniMoVib" 同时用。默认: .False.。关于数据格式, 参见附录A.1。

IFMOLDEN: (.True./.False.) 除了QCProg="AtomCalc" 之外, 保存 MOLDEN 文件, 它可以用MOLDEN 或GABEDIT程序打开, 用于显示分子结构和振动模式。默认: .False.

IFPYVIBMS: (.True./.False.) 保存 PyVibMS 数据文件, 可以用PyMOL 的PyVibMS插件打开, 用于显示分子结构和振动模式。默认: .False.

IFLOCAL: (.True./.False.) 保存数据文件, 用于 LMODEA 程序的局域模式分析 (主页: <https://sites.smu.edu/dedman/catco/>)。该关键词不能用于QCProg="AtomCalc"。默认: .False.。

IFGauTS: (.True./.False.) 把结构和 Hessian 矩阵存为 GAUSSIAN 的输入文件模板, 用于过渡态优化计算。该关键词不能用于 QCProg="AtomCalc"。默认: .False.。注意: 此输入对于 ONIOM 计算类型无效, 因为 GAUSSIAN 此时只能使用默认的冗余内坐标进行优化。

3.1.2 专业级关键词

一般不需要在 \$Contrl 中设置这些关键词。

QCProg="XYZ": 仅用于调试。如果QCProg="XYZINP", 将在输入文件的 \$QCData 输入组之后直接提供直角坐标。

IFConc: (.True./.False.) 控制是否简明频率输出。默认: .False.

ISyTol = MN: 判断对称性的精度阈值 $M * 10^{N-3}$, 其中 M 总为正数, 正负号只分配给 N。于是, ISyTol = 21 表示 0.02, 而-21 表示 0.0002。默认: 10, 即 0.001。

IFRdNM: (.True./.False.) 是否从 \$QCData 输入组指定的数据文件直接读取简正模式, 避免做对角化, 从而节省内存并加快计算速度。若设定该关键词, 不能同时用 Isotop 设定同位素质量, 或者用 IFExp=.True. 进行振动频率校正。该关键词目前仅支持 QCProg="Gaussian"。默认: .False.。

IFSymtz: (.True./.False.) 由于 Jahn-Teller 效应 (开壳层体系) 或者数值噪声, 有时无法判断简正振动模式的不可约表示符号。该关键词可以把简正振动模式做对称化处理。该关键词不能与 IFRdNM=.True. 同时使用。默认: .False.。

IFApprx: (.True./.False.) 是否从外部文件读取内坐标力常数 (伸缩: mDyn/Å, 角度: mDyn·Å/Rad²) 和 Wilson B 矩阵, 并构造近似的 Hessian 矩阵进行简正振动频率计算。数据文件在 \$QCData 输入组指定。该关键词不能与 IFRdNM=.True. 同时使用。默认: .False.。

3.2 \$QCData 输入组

这一输入组指定数据文件 (包含原子质量, 坐标, APT, 和 Hessian), 用双引号括起。一般只需要一个数据文件, 由选项 FCHK 指定, 但是对于有些程序, 需要使用关键词 HESS, DDIP, 和/或 GEOM 指定多个数据文件。

若 IFApprx=.True., 构造近似 Hessian 矩阵的数据文件由 BMAT 指定。

- GAUSSIAN: *.fchk。默认情况下, fchk 文件不包含原子质量, 于是程序假定为最丰同位素质量。但是对于 GAUSSIAN 09 (以及更高的版本), 可以用 `FREQ(SaveNormalModes)` 把原子质量保存到 fchk 文件。用关键词 `FREQ(Raman)` 可以保存拉曼强度计算所需的极化率导数。
- GAMESS: *.dat (通过 FCHK) + *.out (通过 GEOM)。
- FIREFLY: data 文件 (通过 FCHK; 默认为 PUNCH) + *.out (通过 GEOM)。
- GAMESS-UK: *.out 文件。如果对红外强度感兴趣, 可以在频率计算中指定关键词 `RUNTYPE INFRARED`, 用于输出 APT。
- ORCA: *.hess。
- MOLPRO: *.out 文件。用以下命令打印 Hessian 和 APT:
`{frequencies, print=1; print, hessian}`
- Q-CHEM: *.fchk。在 Q-CHEM 的频率计算中, 用 `GUI=2` 产生 *.fchk 文件。fchk 文件不包含原子质量, 程序假定为最丰同位素质量。

- **NWCHEM**: *.out 文件 (通过FCHK) + *.fd_ddipole (通过DDIP) + *.hess (通过HESS), 其中DDIP 是可选的, 若对红外强度不感兴趣可以忽略。

- **CFour**

解析频率计算 (VIB=ANALYTIC): *.out 文件 (通过FCHK) + GRD (通过GEOM)。

数值频率 (VIB=FINDIF) 和解析频率计算: 使用 MOLDEN 文件。但是无红外强度。参见下面的 MOLDEN。

如果没有 GRD 文件或 MOLDEN 文件, 或者由于某些原因导致 MOLDEN 文件缺少频率数据, 也可以仅指定 *.out 文件 (通过FCHK), UNIMOVIB 将尝试从 *.out 中打印的原子量, 振动频率, 和简正模式构造 Hessian 矩阵。但是, 由于 CFour 打印的简正模式存在一些缺陷和错误 (参见第5章), 本选项可能无法正常工作, 因此不建议使用。

- **TURBOMOLE**: aoforce 模块的 *.out 文件 (通过FCHK; 默认: aoforce.out) + dipgrad (通过DDIP), 其中DDIP 是可选的, 若对红外强度不感兴趣可以忽略。
- **DEMON2K**: *.out 文件 (通过FCHK; 默认: deMon.out)。DEMON2K 可以通过 PRINT DE2 打印 Hessian。
- **PQS**: *.coord 文件 (通过FCHK) + *.deriv (通过DDIP) + *.hess (通过HESS), 其中DDIP 是可选的, 若对红外强度不感兴趣可以忽略。
- **OPENMOPAC**: *.out 文件 (通过FCHK)。使用 FORCE DFORCE 或 FORCE=DFORCE 打印 Hessian。使用平均原子量, 可能与非常早期版本的 MOPAC 不一致。
- **AMSOL**: *.out 文件 (通过FCHK)。使用 FORCE DFORCE 打印 Hessian。使用平均原子量, 可能与非常早期版本的 AMSOL/AMPAC 不一致。
- **DALTON**: *.out 文件 (通过FCHK)。由于 DALTON 不打印核电荷数和元素符号, 因此在 DALTON 频率计算的输入文件中, 必须指定标准的元素符号 (例如, Mg 可以, 而 Mg01、Mgxx 则不行)。
- **FHI-AIMS**: masses/*.dat 文件 (通过FCHK) + grad_dipole/*.dat (通过DDIP) + hessian/*.dat (通过HESS), 其中DDIP 是可选的, 若对红外强度不感兴趣可以忽略。
- **CP2K**: QUICKSTEP 模块频率计算产生的输出文件 (通过FCHK)。
- **HYPERCHEM**: 频率计算的日志文件 (通过FCHK)。HYPERCHEM 默认不产生日志文件。在做频率计算前, 来到 **File** 菜单, 选择 **Save log** 的打印级别为 9, 就可以保存日志文件。
- **JAGUAR**: 频率计算的输出文件 (通过FCHK)。

- **ADF**: 格式化的数据文件 TAPE21 或 TAPE13 (通过FCHK)。数值频率计算时有些问题, 参见第[五](#)章。
- **MOLDEN**: 数据文件 (通过FCHK), 其中包含 [FREQ], [FR-COORD], [FR-NORM-COORD] 数据区。一些问题参见第[五](#)章。
- **CRYSTAL**: 分子谐振频率计算产生的输出文件 (通过FCHK)。
- **SPARTAN**: *.smol 存档文件 (通过FCHK)。假定为最丰同位素质量。
- **PSI**: 输出文件 (通过FCHK)。在 Psi 4 的数值频率计算中, 用 `set print 3` 打印 Hessian。
- **DMOL3**: 输出文件 (通过FCHK)。
- **ACES**: 输出文件 (通过FCHK), 但是建议使用 MOLDEN 文件, 可以得到更高的数字精度。一些问题参见第[五](#)章。
- **xTB**: 包含优化结构的标准 XYZ 文件 (通过FCHK; 默认: `xtbopt.xyz`) + Hessian 文件 (通过HESS; 默认: `hessian`)。假定为最丰同位素质量。
- **UniMoVib**: ASCII 数据文件 (通过FCHK), UniMoVib 通过选项 `IFSAVE=.TRUE.` 产生, 也可以由用户手工编写 (参见附录[A.1](#))。
- **XYZ**: 标准的 XYZ 数据文件 (通过FCHK)。若 `QCProg="XYZINP"`, 直角坐标将在 \$QCData 输入组之后提供, 不需要以上关键词。仅用于调试。

参见\$UniMoVib/test 中的示例。

3.3 \$IsoMas 输入组

Isotop = 1 或 2 时需要该输入组。输入组不需要选项。输入组之后, 提供同位素质量。

若 Isotop = 1, 每行定义一个原子, 包括原子序号及质量。程序连续读取, 直到遇到空行或输入结束为止。例如,

```
1 $IsoMas $End
2 15.99491
3 4 2.01410
```

这里指定第二和第五个原子的质量分别为 15.99491 和 2.01410。

若 Isotop = 2, 全部 N 个原子的质量以自由格式提供。例如,

```
1 $IsoMas $End
2 12.0 1.0 1.0
3 1.0
4 1.0
```

以上定义了 CH_4 的 5 个原子质量。

3.4 \$ExpFrq 输入组

IFExp=.True. 时需要该输入组。该输入组只有一个选项MODE。在该选项组之后，提供频率实验值。

若MODE = 0 (默认)，以自由格式定义所有的 N_{Vib} 个振动频率值，它们必须正确地排序，与频率计算值一致。例如：

```
1 $ExpFrq $End
2 835.0248 835.3904 926.0930 926.2148
3 2160.9759
```

若MODE = 1，一系列理论频率值将用实验频率值替代。每行一个频率，包括频率的编号，及其实验值。程序连续读取，直到遇到空行或输入结束为止。例如，

```
1 $ExpFrq MODE=1 $End
2 3 926.0930
3 5 2160.9759
```

3.5 \$GSVA 输入组

该输入组通过关键词subsystem来定义子系统部分的原子标号。例如，

```
1 $GSVA
2 subsystem="4,5,1-3"
3 $End
```

原子标号需要被引号括起来表示字符串输入。标号之间用逗号隔开且不能有空格。支持两种标号的输入模式：(1) 提供单独的标号，(2) 通过横线 (-) 来表示标号范围。子系统至少需要两个原子。

计算方法参见 *J. Chem. Theory Comput.* 14, 2558 (2018) 和 *Theor. Chem. Acc.* 140, 31 (2021)。

3.6 \$Thermo 输入组

该输入组控制热化学计算。关键词有：

Eel: 来自量子化学计算的总能量（单位：Hartree）。默认：0。

NDeg: 自旋-轨道态的简并度。默认：1。

Temp: 温度（单位：K）。默认：298.15。若Temp < 0，表示除了默认温度以外，在 \$Thermo 输入组之后还提供多个额外的温度值（见下面的例子）。

Press: 压强（单位：大气压 atm）。默认：1.0。若Press < 0，表示除了默认压强以外，在 \$Thermo 输入组之后还提供多个额外的压强值（见下面的例子）。

Scale: 实频率的换算因子。默认：1.0。\$ExpFrq 输入组中定义的实验频率不做换算。

ScTol: 换算因子的阈值（单位：cm⁻¹）。此值以下的低频不做换算。默认除实验频率和虚频以外的全部频率都做换算。

PG: 用于计算转动熵的点群名。它影响熵和 Gibbs 自由能的结果，因此必须指定正确的点群。

= 0: (默认) 2。

= 1: 使用不依赖同位素的点群。若同位素导致对称性降低，该选项可以重复某些量子化学程序计算的错误结果。

= 2: 使用依赖同位素的点群。

= "XXXX": 直接指定点群名称，特别适用于程序不支持的高点群，例如，"D10h"。不要忘记加上引号。

在以上关键词中除了Eel 以外，都会影响 Gibbs 自由能的结果。

输入组之后是额外提供的温度（若Temp < 0）或压强（若Press < 0）值，每行一个数值，连续多行，直到遇到空行或输入结束为止。例如，

```
1 $Thermo Temp=-1 $End
2 100
3 200
4 400
```

这个输入例子表示除了标准温度 298.15 K 之外，还分别进行 100, 200, 和 400 K 温度下的热化学计算。若同时提供温度和压强值（Temp < 0, 且Press < 0），则每行两个数值，温度在前压强在后。例如，

```
1 $Thermo Temp=-1 Press=-1 $End
2 100 0.5
3 200 -1
4 -1 2.0
```

额外温度/压强中的负值表示使用默认的温度（298.15 K）或压强（1.0 atm）。

3.7 原子热化学计算

UniMoVib 还可以做原子热化学计算，在研究某些涉及原子的化学反应时会很有用，例如， $CH_3 + H_2 \rightarrow CH_4 + H$ 。除了可选的总能量以外，原子热化学计算不需要来自量子化学计算的任何数据和文件。需要提供三组关键词：

\$Contrl 输入组（参见第3.1节）：需要指定qcprog="atomcalc"。

\$IsoMas 输入组（参见第3.3节）：需要提供原子质量（\$Contrl 输入组中的Isotop 永远被程序设定为 2）。

\$Thermo 输入组（参见第3.6节）：可以指定Eel, NDeg, Temp, Press, 都是可选的。

其它的 namelist 和关键词不起作用，会被忽略。参见示例4.1。

第四章 示例

4.1 原子热化学计算

```
1 Atomic thermochemistry calculation (Ne atom)
2 The total energy was calculated at the HF/STO-3G level
3
4 $contrl
5   qcprog="atomcalc"
6 $end
7
8 $Thermo
9   Eel=-127.8038245 Temp=500 Press=10
10 $end
11
12 $IsoMas $End
13 19.99244
```

4.2 来自 GAUSSIAN 的频率计算数据

```
1 a test job
2
3 $contrl
4   qcprog="gaussian"
5 $end
6
7 $qcdata
8   fchk="xef6.fchk"
9 $end
```


4.3 来自 MOLPRO 的频率计算数据

MOLPRO 无法使用非阿贝尔群对称性，如 CH_4 的 T_d 群。通过 UNIMOVIB，你可以得到振动模式在最高点群下的不可约表示。

```
1 a test job
2
3 $contrl
4   qcprog="molpro"
5 $end
6
7 $qcdata
8   fchk="ch4.out"
9 $end
```

4.4 计算 HDO 振动频率的“实验值”

我们可以从 H_2O 的实验频率，估算 HDO 的频率。

```
1 Step 1.
2 Save data file using experimental frequencies of H2O.
3 The normal modes should be calculated at high level of theory.
4
5 $contrl
6   qcprog="cfour"
7   ifsave=.true.
8   ifexp=.true.
9 $end
10
11 $qcdata
12   fchk="h2o.out"
13   geom="GRD"
14 $end
15
16 $expfrq mode=1 $end
17 1 1595
18 2 3657
19 3 3756 B2
```

```
1 Step 2.
2 Calculate "experimental" frequencies of HDO using the experimental frequencies of H2O.
3 CCSD(T)/cc-pVTZ frequencies:      1463  2828  3895 cm-1
4 "experimental" frequencies:      1398  2692  3708 cm-1
5 genuine experimental frequencies: 1402  2727  3707 cm-1
6
```

```
7 $contrl
8   qcprog="unimovib"
9   isotop=1
10 $end
11
12 $qcdata
13   fchk="step1.umv"
14 $end
15
16 $IsoMas $End
17 2 2.01410
```

4.5 用 GSVA 方法计算 C₆₀ 足球烯中甲烷 CH₄ 分子的内禀片段振动

```
1 The CH4 molecule is defined by atoms 1-5 in this CH4@C60 complex.
2
3 $contrl
4   qcprog="gaussian"
5   ifgsva=.true.
6 $end
7
8 $gsva
9   subsystem="3,4,5,1-2"
10 $end
11
12 $qcdata
13   fchk="ch4-c60.fchk"
14 $end
```

4.6 更多 GSVA 输入示例

关于 GSVA 的更多输入示例，见：

<https://github.com/smutao/UniMoVib/tree/master/test/Gaussian09/gsva-paper-examples>

第五章 已知问题

- ADF

数值频率计算中（如，旋轨耦合 ZORA），若 ADF 使用了对称性，且存在对称等价原子，则会导致 APT 部分矩阵元的缺失，得到错误的红外强度。若关心红外强度，可以从 ADF 的输出结果中得到它们。

- MOLDEN

1. 若存在虚频，某些量子化学程序会错误地打印为实频（例如 CFour），导致错误结果。用户需要检查 MOLDEN 文件中的虚频，必要的话手工更正。
2. 由于 MOLDEN 文件缺少同位素质量信息，程序假定为最丰同位素，若不符合，结果可能会完全错误。因此必须在产生 MOLDEN 文件的频率计算中使用最丰同位素。

- ACES

由于 ACES 输出文件缺少同位素质量信息，程序假定为最丰同位素，若不符合，结果可能会完全错误。因此必须在产生 ACES 输出文件的频率计算中使用最丰同位素（ACES 默认）。

- CFour

在只有单个 *.out 文件使用的情况下（通过 FCHK），UniMoVib 尝试构造 Hessian 矩阵。但是由于 CFour 打印的简正模式存在缺陷和错误，结果可能有问题：

1. 对于高对称分子，在频率输出部分可能会重新排列原子，导致原子顺序在几何结构部分和频率部分不一致。
2. 对于线形多原子分子，可能会少打印一个简正模式。
3. 由于打印的简正模式数据精度很低（第一列只有 3 个有效数字，其余列 4 个），一些低频可能无法被 UniMoVib 复现。

附录 A 附录

A.1 UniMoVib 数据文件格式

UniMoVib 数据文件是不区分大小写的纯文本自由格式，其中前三行的顺序是固定的，之后END 除外的数据区顺序任意。

1.1.0 版 (2020.10.24)

```
1  ( 一个标题行 )
2  NATM
3  ( 一个正整数 )
4  AMASS
5  ( NATM个原子质量；若不提供原子质量，可以忽略这部分内容或改用 NOMASS，
6  程序默认用最丰同位素质量 )
7  ZA
8  ( NATM个核电荷数 )
9  XYZ
10 ( 3*NATM，原子单位的直角坐标；若单位为埃，改用 XYZANG )
11 GRD
12 ( 3*NATM，直角坐标下的梯度数组；若不提供梯度，可以忽略这部分内容或改用 NOGRD )
13 FFX
14 ( 3NATM*3NATM，Hessian矩阵元；若为下三角矩阵数据，改用 FFXLT )
15 APT
16 ( 3*3NATM，APT数据值；若不提供 APT数据，可以忽略这部分内容或改用 NOAPT )
17 DPR
18 ( 6*3NATM，极化率导数数据值；若以 9*3NATM格式给出，改用 DPRSQ；
19 若不提供 DPR数据，可以忽略这部分内容或改用 NODPR )
20 END ( 可选的结束行 )
```

目前GRD 数据仅用于某些外部程序。

A.2 开发人员：到其它量子化学程序的接口

要接入到其它支持谐振频率计算的量子化学程序，需要在 *interface.f90* 中提供两个接口子例程。

- 1 读取或统计原子数 (NAtm)。虚原子不包含在内。该子例程在subroutine RdNAtm1 中调用。
例如:

```

1  !-----
2  ! Read NAtm from XXXX output
3  !-----
4  subroutine RdNAtmXXXX(ifchk,NAtm,tag,ctmp)
5  implicit real(kind=8) (a-h,o-z)
6  character*100 :: ctmp
7  character*100 :: tag
8  (...)
9  return
10 end

```

- 2 读取原子单位的直角坐标 (XYZ)，原子核电荷数 (ZA)，原子单位的原子量或同位素质量 (AMass; 可选)，原子单位的直角坐标力常数矩阵 (FFx, 必须是未做质量加权的对称方阵)，原子单位的偶极矩梯度 (即原子极化张量, APT; 可选)，以及原子单位的极化率导数 (DPol; 可选)。该子例程在subroutine RdData1 中调用。例如:

```

1  !-----
2  ! Read data from XXXX output
3  !-----
4  subroutine RdXXXX(ifchk,tag,ctmp,NAtm,AMass,ZA,XYZ,FFx,APT,DPol)
5  implicit real(kind=8) (a-h,o-z)
6  real(kind=8) :: AMass(NAtm),ZA(NAtm),XYZ(3,NAtm),FFx(3*NAtm,3*NAtm), &
7     APT(3,3*NAtm),DPol(6,3*NAtm)
8  character*100 :: ctmp
9  character*100 :: tag
10 (...)
11 return
12 end

```

- 3 此外，在 *rwf90* 的subroutine RdContrl 中加入量子化学程序名作为QCProg 的新选项。
- 4 最后，别忘了升级使用手册。